


# E-Mail-Einrichtung mit der E-Mail-App von Mac OS X

Wenn Sie Ihren E-Mail-Account bei mailbox.org unter Mac OS mit der standardmäßigen E-Mail-App nutzen möchten, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** und klicken Sie dort auf „**Internetaccounts**“:



2. Wählen Sie die Option **E-Mail-Account hinzufügen** und klicken Sie auf den Button „**Erstellen...**“:



3. Geben Sie bitte im folgenden Dialog Ihren Namen, die als Absender zu verwendende E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein:

**E-Mail-Account hinzufügen**

Geben Sie zunächst folgende Informationen ein:

Vollständiger Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

4. Als Posteingangsserver können Sie zwischen IMAP und POP3 wählen

a. Bei IMAP bleiben alle E-Mails auf dem Server.

Der Mail-Server-Eintrag für IMAP ist „**imap.mailbox.org**“.

b. Bei der Nutzung von POP3 werden alle E-Mails auf Ihren Computer heruntergeladen und auf dem Server gelöscht.

Der Mail-Server-Eintrag für POP3 ist „**pop3.mailbox.org**“.

Für den Login müssen Sie als Benutzernamen Ihre Haupt-E-Mail-Adresse bei mailbox.org angeben (Achtung: nicht den Benutzernamen eines Aliasses!) und entsprechend Ihr Passwort:

**Infos über Server für eintreffende E-Mails**

Accounttyp:

Mail-Server:

Benutzername:

Passwort:

5. Als letzten Schritt müssen Sie das Programm für die Versendung von E-Mails konfigurieren. Tragen Sie als SMTP-Server „**smtp.mailbox.org**“ ein. Für das Login verwenden Sie bitte ebenfalls Ihre Haupt-E-Mail-Adresse (kein E-Mail-Alias!) und das Passwort für Ihren mailbox.org-Account:

## Infos über Server für ausgehende E-Mails

SMTP-Server:

Benutzername:

Passwort:

Abbrechen

Zurück

Erstellen

## Verwandte Artikel

- [Zugangsdaten bei Nutzung von Mailapps in Gefahr - Stand 2020](#)
- [E-Mail-Adressen der eigenen Domain nutzen](#)
- [Demo-Account - Testen Sie mailbox.org](#)
- [Drive-Mail: Links verschicken statt grosser Anhaenge](#)
- [PGP-Einrichtung unter Mac OS X](#)